

LUFTBALLON

Als Zubehör zu dem Buch

NATÜRLICH TÖPFERN - INSEKTENHOTELS, NISTKÄSTEN, FUTTERHÄUSCHEN

haben Sie die Eindrückform für den Luftballon (Buch Seite 78/79) erworben. Hier erhalten Sie eine ausführliche Bauanleitung.



1 Den Ton 4–6 mm dick auswalzen und die Schablone auf die Tonplatte übertragen (s. Buch Seite 54)



2 Entlang der Eindrücklinie ausschneiden.



3 Mit einem abgerundeten Messer, einer Drehschiene, Ziehklinge o. Ä. den Ton glätten.



4 Die Tonplatte vorsichtig, mit der Mitte zuerst, in die Form schieben.



5 Damit keine grobe Naht entsteht, eine der Kanten an die Form andrücken.



6 Die zweite Kante leicht überlappend auflegen und verstreichen.



7 Mit einer dünnen, biegsamen Drehschiene aus Metall können Sie den Ton gut glätten.



8 Schneiden Sie den überflüssigen Ton vorsichtig, ohne den Gips zu beschädigen, an der Kante ab.



9 Für eine Aufhängung mittels Drahtschlinge sollte die obere Mitte mit einer Tonkugel verdickt werden. Sie können alternativ ein Loch einstechen.



10 Der "Knoten" wird vollständig mit Ton ausgefüllt. So sieht die fertig eingebettete Form aus. Die Tonkante sollte überall gleich dick sein.



11 Mit einem feuchten Tonklumpen, der abwechselnd auf den Ton gepresst und abgezogen wird, lässt sich die Form leicht vom Gips lösen.



12 Füllen Sie die Naht mit einem Röllchen aus frischem Ton und versäubern sie mit einem Messer oder Modellierholz.



13 Die zweite Hälfte folgt, und beide müssen nun solange trocknen, bis sie den lederharten Zustand erreicht haben.



14 Mit dem Kratzer (siehe Buch Seite 12) kratzen Sie die Kanten beider Hälften auf, und eine bestreichen Sie mit Schlicker (siehe Seite 11).



15 Die Hälften setzen Sie in der Form aufeinander.



16 Drücken Sie die beiden Teile fest aufeinander, damit sie gut aneinander haften.



17 Die beiden Hälften sollten so gut zusammen kleben, dass Sie sie vorsichtig aus der Form kippen können.



18 Legen Sie den Ballon mit der Naht nach oben in die Form zurück. Nun die Nähte sorgfältig "vernähen" (siehe Buch Seite 13).



19 Drücken Sie mit dem Messer oder einem Modellierholz ein Röllchen aus frischem Ton in die Naht ein.



20 Verstreichen Sie die Naht grob mit dem Messer.



21 Mit der Drehschiene können Sie nun den Ballon überall gut glätten.



22 Mit einem runden Metallausstecher, Durchmesser 6,5 cm, schneiden Sie vorsichtig drehend das Loch in den Ballon.



23 Nun können Sie mit den Fingern oder Modellierhölzern die Innennaht versäubern. Mit der zweiten Hand üben Sie einen Gegendruck von außen aus.



24 Mit einer Modellerschlinge hohlen Sie den Knoten von unten etwas aus.



25 Der Knoten wirkt natürlicher, wenn Sie die Kanten dünner drücken und wellig ausformen.



26 Damit später Regenwasser abfließen kann, stechen Sie mit einem Lochschneider ein möglichst großes Loch durch den Knoten in den



27 Mit dem, eventuell angefeuchteten, Daumen können Sie gut die Lochkante glätten.



28 Mit Gegendruck von innen drücken Sie nun eine Schlinge aus 1,5 mm dickem Kanthaldraht durch die mittige Markierung in den Ton.



29 Betten Sie die Schlinge gut in den Ton ein.



30 Beim Verarbeiten dürfte sich der Ballon verformt haben. Indem Sie die Ausstechform einsetzen, können Sie ihn wieder zurechtformen. Sie müssen aber die Form entfernen, bevor der Ton beim Trocknen schrumpft. Dann, mit einem Frotteetuch abgedeckt, weiter trocknen lassen. Nach einigen Stunden ist der Ton zwar schon fest, lässt sich aber noch vorsichtig mit einem Schlagholz zurechtklopfen. Dann können Sie ihn auch noch einmal mit der Drehschiene und / oder einem Modellierholz glätten.



Nach ca. einer Woche Trocknen erfolgt der Schrühbrand, dann können Sie den Ballon glasieren. Es reicht die Außenseite, und etwas Klarglasur von innen an die Stelle, an der die Knödel liegen werden. Der Ballon lässt sich dadurch besser reinigen.

Hier erhalten Sie die Form exklusiv:

Deutschland: Fa. Zinser (www.keramikbedarf-zinser.de)

Österreich: Fa. Lehrer (www.keramik.at)

In meinem Shop und bei führenden Händlern finden Sie 7 spannende Töpferbücher:



Rockelmedia Verlag
Erika Post
Lerchenweg 1
24975 Husby

www.rockelmedia.de
info@rockelmedia.de